

1 welkom

Visoft is ontwikkeld om 3D tegels en sanitair te kunnen presenteren. Sinds 1997 wordt het programma op de markt gebracht. In 49 landen zijn meer dan 2000 gebruikers. De Premium versie is sinds 2005 beschikbaar en is voorzien van een uitgebreide bibliotheek met meer dan 300.000 tegels en 20000 sanitair artikelen.

De sanitair bibliotheek is op basis van de ARGE 3D bibliotheek opzet. De bibliotheek wordt door Visoft minimaal 2 maal per jaar per dvd aan u verzonden. Tussentijds kunt u zelf per merk updates downloaden en installeren.

In deze handleiding wordt dit proces stap voor stap besproken.

Veel succes met Visoft!

Prokalk



ViSoft GmbH

Ingenieurbüro für visuelle Konzepte

Mercedesstraße 1

D - 71063 Sindelfingen

Tel.: +49 (0) 70 31 - 81 50 20

Fax: +49 (0) 70 31 - 81 50 22

Copyright (c) 1996-2009 ViSoft GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

2 ARGE 3D

2.1 korte uitleg over ARGE

ARGE Neue Medien is al meer dan 20 jaar werkzaam in de elektronisch proces optimalisering. Het samenwerkingsverband van veel Duitse fabrikanten stelt op een website alle benodigde product informatie per fabrikant beschikbaar.

meer over Arge op de website: <http://www.arge.de>

2.2 SHK webportal

Alle benodigde informatie over sanitair producten is te vinden op een z.g.n. webportal:

<http://www.shk-branchenportal.de/>

Op deze site kunt u zich gratis aanmelden, hierna is alle informatie gratis te downloaden.

Het aanmelden stap voor stap:

kies voor [Neu registrieren](#)

Doorloop onderstaand formulier

Registrering

Bitte füllen Sie das Formular aus. Felder, die mit einem * gekennzeichnet sind, sind
beachten Sie bitte, dass es mindestens 6 Zeichen enthalten muss, von dem mind

Teilnehmergruppe*	Planer
Firmendaten	
Firmenname*	Uw bedrijfsnaam
Strasse*	Uw straatnaam
PLZ*	1234 AA
Ort*	Uw woonplaats
Land*	Niederlande
E-Mail-Adresse*	uw email@adres
Telefon*	uw telefoonnummer
Badplanungs-Software*	ViSoft
1. Portalbenutzer	
Anrede	Herr
Nachname*	Uw achternaam
Vorname*	uw voornaam
E-Mail-Adresse*	uwemail@adres
Benutzername*	uw gebruikersnaam
Aktionsmailing	HTML-Format
Kennwort*
Kennwort-Bestätigung*	
AGB's bestätigen*	<input checked="" type="checkbox"/> AGB's lezen
<input type="button" value="Registrieren"/>	<input type="button" value="Abbrechen"/>

Na enige tijd krijgt u per mail de registratie bevestiging.

LET OP: het wachtwoord moet minimaal 6 tekens lang zijn en minimaal één cijfer bevatten.

2.3 overzicht SHK

**News:**

Hier kunnen fabrikanten product informatie presenteren.

In het **newsarchiv** kunt U per maand eerder gepresenteerde artikelen lezen.

Produkte:

Uitgebreide zoekmogelijkheden onder **Artikelsuche**

Onderscheid tussen

Schnellsuche

zoek bijvoorbeeld op memento, het resultaat is drie merken, klik op een merk en zie alle artikelen die gevonden zijn.

Door op het artikelnummer te klikken wordt alle informatie getoond.

Als er een prijs getoond wordt dan is dit de adviesprijs in Duitsland inclusief b.t.

w.

TIP: het artikelnummer is te selecteren en te kopiëren.

In Visoft kunt u in het zoekscherm bij sanitair het nummer plakken, verwijder eventueel de laatste cijfers om het artikel te vinden.

Expertensuche

In dit scherm zijn uitgebreide zoekcriteria in te geven.

Kan makkelijk zijn als de schnellsuche te veel treffers geeft.

Badplanung

In dit menu zijn o.a. de download mogelijkheden voor Visoft beschikbaar

Traumbäder in 3D

Laat een filmpje zien waarom u met een 3D tekenpakket moet werken.....

Badplandaten Download


Laat op alfabetische volgorde alle deelnemers zien.

U kunt ook op datum sorteren, klik op: Liste nach Datum sortieren.

Klik op de onderstreepte tekst naast een logo om naar de informatie toe te gaan.



Alle beschikbare informatie wordt getoond:

**Hansgrohe AG**Auestrasse 5-9
77761 Schiltach
 www.hansgrohe.de

link naar de fabrikanten
website

Badplandaten (Stand: 14.01.2009)**Bestandsnummer: 23**

Beschreibung	Größe (MB)	Download
Badplandaten	32,46	hq.exe

KLIK HIER OM DE
BIBLIOTHEEK TE
DOWNLOADEN

Inhaltliche Fragen: ✉ katja.heinzelmann@hansgrohe.com**Technische Fragen:** ✉ sasser@arqe.de**Weitere Downloads dieses Herstellers** **Stand**

Artikelstammdaten	22.12.2008
Bilddaten	22.12.2008
CAD-Daten	16.12.2008
Ausschreibungsdaten	29.10.2008

overige artikelgegevens in
diverse formaten.
alle beschikbare foto's
technische tekeningen in
autocad formaat

Duitse bestek teksten

Musterplanungen

Hier staan diverse voorbeelden van badkamers ontworpen door Duitse sanitair specialisten.

2.4 bibliotheek downloaden

Klik op de code van de fabrikant om de bibliotheek te downloaden:

Badplandaten (Stand: 14.01.2009)

Bestandsnummer: 23

Beschreibung	Größe (MB)	Download
Badplandaten	32,46	hg.exe

Na op [hg.exe](#) geklikt te hebben vraagt uw browser om het bestand op te slaan. Kies een locatie op uw harde schijf, onthoud waar u het bestand opslaat.

Download ookeventuele andere merken en sluit dan de sessie met het Branchenportal.


2.5 Download-Assistent

Let op dat u Visoft afsluit voordat u de bibliotheek bijwerkt.

Arge heeft ook een speciaal programma ontwikkeld wat regelmatig kan kijken of er updates beschikbaar zijn.

Download het programma : Arge_Download_Assistent.exe

en dubbelklik op de download om de installatie te starten:




accepteer de standaard installatie map, klik op installieren:

Na enige tijd komt een melding dat de installatie klaar is:




Klik op fertig stellen en het programma start op:



ER komt een melding met de vraag of het oké is om te checken of er updates zijn?


In het volgende scherm komt de vraag hoe vaak er gecheckt moet worden op updates, het voorstel is om de 2 weken.

Daarna wordt getoond welke updates beschikbaar zijn:




Alle angevinkte merken worden gedownload, klik op volgende om de download te starten

De voortgang wordt getoond:




Vervolgens wordt de gewenste locatie gevraagd:



Type als locatie in : c:\VisoftCreative\Arge
(of de locatie die u zelf gekozen heeft om Visoft te installeren.)

Na de installatie kunt u eventueel een kopie van de download opslaan t.b.v. andere computers.



vink dan kopie erstellen aan en kies een map waar het bestand moet worden opgeslagen.


Tot zover de download assistent.

2.6 update in Visoft inlezen

Let op dat u Visoft afsluit voordat u de bibliotheek bijwerkt.

Als u geen gebruik maakt van de assistent dan moet u het opgeslagen bestand zelf even installeren.


Dubbelklik op het eerder opgeslagen bestand en geef de locatie in waar de bibliotheek moet komen:



C:\ViSoftCreative\ARGE

en kies voor installieren.

Na enige tijd is de installatie klaar:



Kies voor fertigstellen.

Het kan zijn dat er een melding komt of het programma goed geïnstalleerd is als u Windows Vista gebruikt, bevestig deze vraag met ja.


2.7 Visoft afbeeldingen maken.

Na installatie van de bibliotheek moeten er in Visoft afbeeldingen gemaakt worden van de nieuwe artikelen.


Deze afbeeldingen zijn per software pakket verschillend en zijn daarom nog niet beschikbaar.

U ziet dit door in Visoft naar de sanitair browser te gaan, klik op het merk wat u net geïnstalleerd heeft.


De nieuwe artikelen zijn nu nog een rood kruis:



Klik op afbeelding maken



Klik nu op start:



Alle artikelen worden nu opnieuw van een afbeelding voorzien. Dit kan even duren.

2.8 technische ondersteuning

Als u tijdens de installatie vragen heeft dan helpen wij u graag verder.

Bij een technisch probleem hebben we graag wat meer informatie over de computer, vooral het type grafische kaart is belangrijk.

Als Visoft al wel geïnstalleerd is dan kunt u via **help | over | systeem informatie** aan klikken.

Er wordt dan een systeeminfo.txt bestand gemaakt, sla dit ergens op en mail het ons.

Eventuele fouten die ontstaan tijdens het werken in Visoft worden weggeschreven in een errors.log bestand.

Dit staat in de map waarin u Visoft geïnstalleerd heeft. (c:\VisoftCreative)

Prokalk: 040-8424530

email: info@prokalk.nl

3 TIPS

Alle afbeeldingen kunt u met een rechts klik opslaan op uw eigen harde schijf.

Rechtsklik op een afbeelding en kies voor opslaan als.

In Visoft zijn sanitair afbeelding te tonen via het tabblad foto's in de sanitairbrowser.

De map waar u de foto's moet opslaan is per merk serie.

C:\ViSoftCreative\Arge\ArgeRoom-Pictures

voorbeeld van V&B de serie pure stone

C:\ViSoftCreative\Arge\ArgeRoom-Pictures\VB\purestone